

10/03/2008

## פרופיל חומרה לתוכנות קריאטיב סופטוור בחלונות

תחנה בודדת-

המלצתנו	דרישת מינימום	
Windows-XP	Windows 98	מערכת הפעלה (1*)
פנטיום 4 פרוססור כפול מהירות 3.0 G ומעלה	פנטיום 4 מהירות 2.4G	מעבד (לא סלרון !!)
1024 MB - כמה שיותר יותר טוב	512 MB	זיכרון RAM (2*)
	3 GB	מקום פנוי בדיסק
	17 "	מסך
לייזר	הזרקת דיו	מדפסת
	מהירות 100 MB	כרטיס רשת

מע' הפעלה לשרת ( Server ) –עבור Manager Premium בלבד :

מומלץ	דרישת מינימום	
Windows Server 2003	Windows Server 2000 SP4	מערכת הפעלה (3*)
Xeon (מעבד אחד או יותר).	פנטיום 4 מהירות 2.4	מעבד (לא סלרון !!)
4 GB	MB 1024	זיכרון RAM
דיסק ייעודי למערכת + דיסק לטראנזקציות (מומלץ בקר Raid)	דיסק ייעודי למערכת	מקום פנוי בדיסק
מהירות 1GB	מהירות 100 MB	כרטיס רשת

### אפשרות לסיוע מרחוק באמצעות האינטרנט הכרחיים לקבלת תמיכה טכנית

1. למעט Windows 98 גרסה 4.10.2222, לבעלי מערכת VISTA יש לבצע כיווני אבטחת מערכת טרם ההתקנה.
  2. ב Windows-XP חובה להתקין לפחות 512MB על פי הנחיית חברת מיקרוסופט. גודל הזיכרון המינימאלי הינו המלצה בלבד. הזיכרון המינימאלי הדרוש מושפע מאוד ממספר התוכנות המותקנות במחשב הלקוח ואופן פעילותן.
  3. אם במחשב מותקן כרטיס מסך On Board אשר מקטין את גודל הזיכרון הפנוי, יש להגדיל את הזיכרון בהתאם. במערכת הפעלה מסוג Windows-XP או Windows-2000, אין להשתמש בכרטיס מסך מסוג Sis On Board.
  4. במידה ויש רצון לעבוד על השרת מרחוק (Terminal Services) יש לשים לב שהשרת לא יכלול את תוכנת הדואר Exchange Server (גם לא בגירסת ה - SBS שלו), דבר שמשבש את הפעולה התקינה של התוכנה על השרת.
  5. ללקוחות TOPIC – יש להקפיד שהמפרט המוצע לכם תומך גם במערכת DOS.
- חשוב!!! לאלה מכם אשר משתמשים בתוכנות של חברת ט.מ.ל מסוג "חיסולית", "שיקלולית" או "עצמאית" ב DOS, בתוכנת Topic מתוצרתנו, או בכל תוכנה אחרת המתבססת על מנוע בסיס נתונים מסוג Pervasive או Betrive התקנת התוכנה מחייבת שינוי בקובץ ההפעלה (BATC) של התוכנה. אנא פנו אלינו לפי התקנת התוכנה לקבלת הנחיות.

בברכה, צוות התמיכה והשירות קריאטיב סופטוור בע"מ

**Junior. | Junior. | Manager. | Topic.**